

Склады, мультисклады, секции склада, единицы измерения

По умолчанию в базе данных уже существует один склад. Для начала работы необходимо изменить настройки этого склада.

Изменение настроек склада

СЕРВИС | Склады, Кассы, Номенклатура

Склады | Секции | Мультисклады | Единицы

Настройка складов

📄 + - ✓ ✕ ↻

ID	Склад
1	1. Склад ХРАНЕНИЕ (основной)
2	2. Склад БРАК
3	3. Склад НА ОБЪЕКТЕ (Москва)
4	4. Склад НА ОБЪЕКТЕ (Сочи)
5	5. Склад ВИРТУАЛЬНЫЙ
125	6. Склад Корвин

Настройка реквизитов выбранного склада

Город: Транзитный

Адрес:

Тел./Факс:

Руководитель:

Кладовщик:

- Перейдите в меню: **Сервис > Настройки > Склады, Номенклатура**.
- Выберите закладку «Склады».
- Выберите из списка склад и, при необходимости, измените его название (название изменяется непосредственно в списке складов).
- В панели «Установки склада» измените дополнительную информацию о складе.
- Нажмите кнопку **Применить**.


Создание нового склада

- Перейдите в меню: **Сервис > Настройки > Склады, Номенклатура**;
- Выберите закладку «Склады»;
- Нажмите кнопку **Добавить** и введите название нового склада непосредственно в списке складов;
- Нажмите кнопку **Применить**.

Создание секций склада

- Откройте окно **Склады (F2)** или меню: **Операции > Склады**.
- Выберите текущий склад в выпадающем меню.
- Перейдите на закладку «Номенклатура».
- Щёлкните правой кнопкой мыши по корневому узлу дерева номенклатуры. В открывшемся контекстном меню выберите пункт **Новая Подгруппа**.
- Переименуйте секцию, щёлкнув левой кнопкой мыши по названию секции.

Создание древовидной структуры секций склада



После создания хотя бы одной секции склада (см. предыдущий пункт) создание подсекций происходит аналогичным образом.

Также обратите внимание, что логически термины «Секция» и «Подсекция» ничем между собой не отличаются. и применяются всего лишь для облегчения понимания структуры склада.

Настройка видимых секций склад

Структура секций едина для всех складов в базе данных. Это означает, что при создании нового склада на нем становится доступно всё дерево номенклатуры.


Тем не менее можно настроить, какие секции должны быть видны на складе.

Для определения доступных секций на каждом из складов произведите следующие действия:

- Перейдите в меню: **Сервис > Настройки > Склады, Номенклатура**;
- Выберите закладку «Склады».
- Выберите из списка редактируемый склад;
- Выберите закладку «Секции»;
- Отметьте галочками те секции, которые должны отображаться на выбранном складе;
- Нажмите кнопку **Обновить секции**.
- Если вы снимали галочки с каких либо секций, нажмите кнопку **Очистить склад**.

Таким образом можно настроить различные варианты структуры секций — непересекающуюся структуру, частично пересекающуюся и идентичную.

Групповые склады (Мультисклады)



Групповые склады предназначены для отображения суммарного количества, ведения общей усреднённой себестоимости и общих сумм остатков по позициям, отображения списка документов по нескольким складам, а также отображения общей для нескольких складов карточки товара и общего списка партий.

По умолчанию в программе уже есть групповой склад **<Все склады>**.

Для создания нового группового склада:

- Перейдите в меню: **Сервис > Настройки > Склады, Номенклатура**;
- Перейдите на закладку «Мультисклады»;
- Нажмите кнопку **Добавить**;
- Выделите галочками состав мультисклада из списка доступных складов.
- Нажмите **Применить**.

Единицы измерения

СЕРВИС | Склады, Кассы, Номенклатура

Склады | Секции | Мультисклады | Единицы

Единицы измерения

34

Система исчисл.	Основная ...	Родительская система
Вес	Кг	(нет)
Время	Час	(нет)
Длина	м	(нет)
Длина м.п.	м.п.	(нет)
Жидкость	Литр	(нет)
Машины	Маш/час	(нет)
Объем	м3	(нет)
Площадь	м2	(нет)
Работа	Чел/час	(нет)

Родительская система: (нет)

39

Единица	Козфф.	Код по ОКЕИ	Козфф. род.	Един. род.
Грамм	0,001	163		
Кг	1	166		
Упак (10кг)	10			
Упак (15кг)	15			
Упак (20кг)	20			
Тонна	1000	168		

Дополнительные варианты наименования единицы измерения

Применить Отмена

From:

<http://docs.comsystems.ru/> - **Руководство пользователя НЭП**

Permanent link:

http://docs.comsystems.ru/docs/settings/sets_stocks

Last update: **2021-12-20 01:00**

